


Windows 10 メール設定方法

Windows 10 メール(POP)


- ・はじめに


本マニュアルは、Windows10 標準メールで、kcnj.ne.jp ドメインのメールの送受信をするための設定例となります。

(1) スタートメニューから、メールを起動します。




※お使いの OS の環境設定により、上記画面例と表示が異なる場合があります。

(2) 「」マークをクリックし、「アカウント」>「アカウントの追加」の順にクリックします。



(3) アカウントの選択画面で、「詳細セットアップ」をクリックします。



(4) 詳細セットアップ画面で、「インターネットメール」をクリックします。



(5) インターネットメールアカウント設定画面が表示されます。
各項目に入力し、[サインイン]ボタンをクリックします。

インターネット メール アカウント

アカウント名
○○○○ @kcni.ne.jp

表示名
任意の名前
この名前がメッセージの送信者として使われます。

受信メール サーバー
mail.kcni.ne.jp

アカウントの種類
POP3

ユーザー名
○○○
例: kevinc、kevinc@contoso.com、domain\kevinc

パスワード
●●●●●●

送信 (SMTP) メール サーバー
mail.kcni.ne.jp

送信サーバーは認証が必要

メール送信に同じユーザー名とパスワードを使う

受信メールに SSL を使う

送信メールに SSL を使う } チェックしません。

キャンセル サインイン

アカウント名	メールアドレスを入力します。
表示名	任意の名前を入力します。
受信メールサーバー	mail.kcni.ne.jp と入力します。
アカウントの種類	POP3 を選択します。
ユーザー名	メールアドレスの@ (アットマーク) から前の部分を入力します。
パスワード	パスワードを入力します。
送信(SMTP)メールサーバー	mail.kcni,ne.jp と入力します。
送信サーバーは認証が必要	チェックします。
メールの送信と受信で同じユーザー名とパスワードを使う	チェックします。
受信メールに SSL を使う	チェックしません。
送信メールに SSL を使う	チェックしません。

(6) 設定完了後、メール画面が表示されます。以上で設定完了です。