

kcni メール設定マニュアル



Microsoft Outlook 2019

必要なもの

1. Outlook 2019
2. インターネット接続サービス加入承認通知書
設定前に、お手元にご準備ください。

設定手順

- 1 : [ソフト起動～設定画面へ](#)
- 2 : [メールアドレス設定](#)
- 3 : [メール受信](#)
- 4 : [設定確認](#)
- 5 : [アカウント削除](#)

1：ソフト起動～設定画面へ




- [Microsoft Office Outlook 2019]のアイコンをダブルクリック

ソフト起動直後【Outlook へようこそ】と表示される場合



- 2：メールアドレス設定 へ進む

【Outlook へようこそ】が表示されない場合




- [ファイルをクリック]



- [情報]をクリック
- [アカウントの追加をクリック]

2：メールアドレス設定



Outlook へようこそ

メール アドレスを入力してアカウントを追加します。

詳細オプション

接続

【 Outlook へようこそ 】

■ メールアドレスを入力

■ [詳細オプションをクリック]



Outlook へようこそ

メール アドレスを入力してアカウントを追加します。

詳細オプション

☒ [自分で自分のアカウントを手動で設定]

接続

【Outlook へようこそ】

■ [自分で自分のアカウントを手動で設定] に
チェック

■ [接続]をクリック




アカウントの種類を選択

Office 365 Outlook.com Google

Exchange POP IMAP

【 アカウントの種類を選択 】

■ [POP] をクリック



POP アカウントの設定

受信メール

サーバー: [] ポート: 110

☐ このサーバーでは暗号化された接続 (SSL/TLS) が必要

☐ セキュリティで保護されたパスワード認証 (SPA) でのログインが必要

送信メール

サーバー: [] ポート: 587

暗号化方法: [なし]

☐ セキュリティで保護されたパスワード認証 (SPA) でのログインが必要

メッセージ配信

☐ 既存のデータファイルを使用

次へ

【POP アカウントの設定】

■ 以下のように設定

受信メール

- ・サーバー : mail.kcni.ne.jp
- ・ポート : 110
- ・このサーバーでは暗号化された接続(SSL/TLS)が必要 : チェック無
- ・セキュリティで保護されたパスワード認証(SPA)でのログオンが必要 : チェック無

送信メール


- ・サーバー : mail.kcni.ne.jp
- ・ポート : 587
- ・暗号化方法 : なし
- ・セキュリティで保護されたパスワード認証(SPA)でのログオンが必要 : チェック無

■ [次へ]をクリック



- メールパスワードを入力
加入承認通知書に記載

■ [接続]をクリック



【インターネット電子メール】

■ 以下のように 設定

- ・ユーザー名 : メールアカウント
※登録完了通知書に記載
- ・パスワード : メールパスワード
※登録完了通知書に記載
- ・パスワードをパスワード一覧に保存する: チェック有

■ [O K]をクリック



【アカウントのセットアップが完了しました】

- [Outlook Mobile をスマートフォンにも設定する] にチェックがあれば外す

- [OK]をクリック


3：メール受信




- [送受信] タブをクリック

- [送受信] グループの
[すべてのフォルダーを送受信をクリック]

4：設定確認



- [ファイル] をクリック



- [情報]→[アカウント設定] →
[アカウント設定 (A)] をクリック



- 設定確認を行う、メールアカウントを選択し、
[変更] をクリック

【POP と IMAP のアカウント設定】

■ 以下のように設定されているか確認

ユーザー情報

- ・名前：受信者に表示される送信者名
- ・電子メールアドレス：メールアドレス サーバー情報
- ・アカウントの種類：POP3
- ・受信メールサーバー：mail.kcni.ne.jp
- ・送信メールサーバー(SMTP)：mail.kcni.ne.jp
- ・アカウント名：メールアカウント ※インターネット接続サービス加入承認書に記載
- ・パスワード：メールパスワード ※インターネット接続サービス加入承認書に記載
- ・パスワードを保存する：チェック有
- ・メールサーバーがセキュリティで保護されたパスワード認証(SPA)：チェック無

■ [詳細設定]をクリック

【送信サーバー】タブ

- 送信サーバー (SMTP) は認証が必要：チェック有
- 受信メールサーバーと同じ設定を使用する：チェック有

インターネット電子メール設定

全般 送信サーバー **詳細設定**

サーバーのポート番号

受信サーバー (POP3)(I): 110 標準設定(D)

☐ このサーバーでは暗号化された接続 (SSL/TLS) が必要(E)

送信サーバー (SMTP)(O): 587

使用する暗号化接続の種類(C): なし

サーバーのタイムアウト(T)

短い 長い 10 分

配信

☒ サーバーにメッセージのコピーを置く(L)

☒ サーバーから削除する(R) 14 日後

☐ [削除済みアイテム] から削除されたら、サーバーから削除(M)

OK キャンセル

【詳細設定】タブ

- 以下のように設定されているか確認

サーバー のポート番号

- ・受信サーバー(POP3) : 110
- ・このサーバーでは暗号化された接続(SSL/TLS)が必要 : チェック無
- ・送信サーバー(SMTP) : 587
- ・使用する暗号化接続の種類 : なし 配信
- ・サーバーにメッセージのコピーを置く :
(推奨設定) チェック無
(別のソフトやアプリでも受信する方) チェック有
- ※この項目にチェックすると、複数の端末で同じメールを受信できます
(「サーバーから削除する日数」を併せて設定してください)

- [OK]をクリック

アカウントの変更

POPとIMAPのアカウント設定
お使いのアカウントのメールサーバーの設定を入力してください。

ユーザー情報

名前(N):

電子メール アドレス(E):

サーバー情報

アカウントの種類(A): POP3

受信メール サーバー(I):

送信メール サーバー (SMTP)(O):

メール サーバーへのログイン情報

アカウント名(U):

パスワード(P):

☒ パスワードを保存する(S)

☐ メールサーバーがセキュリティで保護されたパスワード認証 (SPA) に対応している場合には、チェック ボックスをオンにしてください(Q)

アカウント設定のテスト


アカウントをテストして、入力内容が正しいかどうかを確認することをお勧めします。

アカウント設定のテスト(T)

☒ [次へ] をクリックしたらアカウント設定を自動的にテストする(S)

次へ(N) キャンセル ヘルプ


- 入力内容を確認し、 [次へ] をクリック




【すべて完了しました】

■[完了]をクリック

5 : アカウント削除



- [ファイル] をクリック



- [情報] → [アカウント設定] →
[アカウント設定 (A)] をクリック



- 削除するメールアカウントを選択
- [削除] をクリック
- 表示された注意書きを必ず確認し、
[はい] をクリック